Het zal je maar gebeuren. Je hebt Windows op een tweede pc geïnstalleerd, een tijdlang niet meer gebruikt en nu ben je je Windows 10-wachtwoord vergeten. Op zich niet onoverkomelijk, maar het wordt spannender als het om je enige administrator-account gaat. Gelukkig zijn er ook dan nog mogelijkheden. We gaan eens kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen.

Een degelijke wachtwoordbeheerder, zoals <u>LastPass</u>, DashLane of KeePass X, is al een goed hulpmiddel. Hiermee onthoud je eenvoudig alle wachtwoorden voor onder meer Windows, wifi en allerlei onlinediensten en -applicaties. Veel gebruikers vinden zo'n tool helaas gecompliceerd of houden er niet van dat wachtwoorden online worden bijgehouden. Zij blijven daarom een beroep doen op hun eigen geheugen. Tot dat dat hen plotseling in de steek laat. In dit artikel beschrijven we hoe je in verschillende scenario's zo'n pijnlijk moment kunt overleven.

Windows-accounts

Er zijn in principe twee types <u>Windows</u>-accounts. De eerste is het lokale account dat aan de pc is gekoppeld en dat normaal gesproken alleen op deze computer wordt bewaard. De tweede is een Microsoft-account. Dat bestaat uit een e-mailadres en een wachtwoord, zoals dat bij veel andere diensten het geval is. Het grootste voordeel is dat je je hiermee op meerdere pc's kunt aanmelden en dat een en ander via de cloud automatisch wordt gesynchroniseerd.

Om te weten te komen met welk accounttype je bij Windows bent aangemeld, open je de **Instellingen** en kies je **Accounts uw info**. Hier vind je verder een optie om over te schakelen naar een ander accounttype: via **In plaats daarvan aanmelden met een lokaal / Microsoft account**. Vanuit dit venster kun je nieuwe accounts creëren of bij een Microsoft-account via **Uw instellingen synchroniseren** bepalen welke onderdelen je over je verschillende toestellen synchroon wilt houden.

| ← Instellingen | × |
|----------------------------------|--|
| බ Start | Uw info |
| Instelling zoeken | |
| Accounts | \cap |
| RE Uw info | \mathbf{X} |
| E-mail en accounts | |
| S Aanmeldingsopties | TOON |
| Toegang tot werk of school | Lokaal account Administrator |
| P₄ Gezin en andere gebruikers | Windows werkt beter als uw instellingen en bestanden automatisch worden gesynchroniseerd. Gebruik een |
| C Uw instellingen synchroniseren | Microsoft-account om gemakkelijk al uw gegevens op al uw apparaten te zetten. |
| | In plaats daarvan aanmelden met een Microsoft-account |
| | Uw afbeelding maken |
| | ow abceloing maken |
| | Camera |
| | Afbeelding zoeken |

Windows laat er geen twijfel over bestaan: dit is een lokaal administrator-account.

Microsoft-account

Ben je je wachtwoord vergeten, dan maakt het accounttype dus uit. Laten we van een Microsoft-account uitgaan. Je gaat hiervoor naar <u>https://account.live.com/password/reset</u>. Vul hier je e-mailadres in en klik op **Volgende**. Afhankelijk van de gegevens die je eerder aan dit account hebt gekoppeld, verschijnt er een ander venster. Je kunt bijvoorbeeld aangeven hoe je een beveiligingscode ter verificatie wilt ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail, sms of telefonisch bericht. Op die manier kun je een nieuw wachtwoord instellen. De andere optie is dat je kiest voor **Ik heb geen van deze gegevens**. Nu vul je het e-mailadres in waarop je op dit moment bereikbaar bent. Na het invullen van de captcha druk je op **Volgende**. Even later ontvang je op dit adres een code die je in het venster intikt.

Druk op **Bevestigen** en beantwoord enkele vragen. Het kan even duren voordat Microsoft je een geautomatiseerde mail stuurt. Hierin staat of je voldoende informatie hebt ingevuld om je account via een ander wachtwoord weer toegankelijk te maken.

| We hebben zojuist een code verzonden | naar . |
|--|---|
| Controleer in je e-mail of je een bericht van het Micro in. 1120 | osoft-accountteam hebt ontvangen en voer hier de code |
| <u>Bevestigen</u> | Annuleren |

U ontvangt een bevestigingscode op een ander e-mailadres.

Wachtwoordherstelschijf

Het wachtwoord terughalen van een lokaal account is meestal lastiger. Het handigst is het als je vooraf een zogeheten wachtwoordherstelschijf hebt aangemaakt. Dat doe je als volgt. Meld je met een lokaal account aan, stop een usb-stick in je pc, druk op de Windows-toets, tik **Configuratie** in en start de app **Configuratiescherm** op.

Klik vervolgens twee keer na elkaar op **Gebruikersaccounts** en kies **Een wachtwoordherstelschijf maken**. De wizard **Vergeten wachtwoord** start op. Druk op **Volgende**, verwijs naar je usb-stick en druk op **Volgende**. Vul je huidige wachtwoord in, druk nogmaals op **Volgende** (2x) en rond af met **Voltooien**.

Mocht je later je wachtwoord kwijtraken, laat dan het wachtwoord in het Windows-aanmeldvenster dan leeg en druk op de pijlknop achter het wachtwoordveld. Bevestig met **OK** en kies **Wachtwoord opnieuw instellen**. Scrol naar **In plaats daarvan een wachtwoordherstelschijf gebruiken**, zodat de wizard **Wachtwoord opnieuw instellen** verschijnt.

Stop de usb-stick met het wachtwoord in je pc en klik op **Volgende**. Verwijs naar de usb-stick, druk op **Volgende**, vul een nieuw wachtwoord in (2x) en geef een geheugensteuntje op. Dat laatste krijg je te zien wanneer je bij een volgende aanmelding een fout of leeg wachtwoord invult. Rond af met **Volgende** en met **Voltooien**.

Met wat geluk en enige voorzienigheid heb je wachtwoordherstelschijf klaarliggen.

Beveiligingsvragen

Het kan natuurlijk nog erger: je beschikt niet over een wachtwoordherstelschijf en ook de geheugensteun bezorgt je geen aha-moment. Dan is er nog steeds hoop. Als je werkt met Windows 10 1803 of hoger, dan heb je bij het aanmaken van je account een aantal veiligheidsvragen beantwoord. Denk aan vragen over hoe je huisdier heet en wat je bijnaam als kind was.

Klik bij het aanmelden een verkeerd of leeg wachtwoord in. Klik vervolgens op **Wachtwoord opnieuw instellen** en na het correct beantwoorden van drie vragen kunt alsnog een nieuw wachtwoord voor je account opgeven.

U kunt deze beveiligingsvragen overigens op elk moment aanpassen via **Instellingen, Accounts, Aanmeldingsopties**. Hier klik je op **Wachtwoord** en op **Beveiligingsvragen bijwerken**. Nadat je er drie hebt geselecteerd en beantwoord, bevestig je met **Voltooien**.

| Microsoft-account | × |
|--|-----------|
| Uw beveiligingsvragen bijwerken | |
| Hoe heette uw eerste huisdier? |] |
| pc |] |
| In welke plaats hebben uw ouders elkaar ontmoet? $$ |] |
| online |] |
| Beveiligingsvraag 3 Hoe heette uw eerste huisdier? In welke plaats bent u geboren? Wat was uw bijnaam als kind? In welke plaats hebben uw ouders elkaar ontmoet? Wat is de voornaam van uw oudste neef/nicht? Wat is de naam van uw eerste school? | |
| Volt | Annuleren |

Hopelijk herinner je je de antwoorden op de (drie) beveiligingsvragen nog.

Aanmeldingsopties

Naast een klassiek wachtwoord werk je in <u>Windows 10</u> het liefst ook nog met andere aanmeldopties. Denk aan een pincode, een afbeeldingswachtwoord, biometrische verificatie, zoals een gezicht of een vingerafdruk, of een fysieke beveiligingssleutel.

Gebruik je inderdaad een of meerdere van deze extra opties, dan kun je in het aanmeldingsvenster op **Aanmeldingsopties** klikken. Je kunt dan via een van de ingestelde opties alsnog aanmelden. Is je aanmelding gelukt, dan kun je als administrator het vergeten wachtwoord alsnog wijzigen. Je kunt een of meerdere van deze opties, voor zover beschikbaar op je apparaat, op elk moment toevoegen via **Instellingen**, **Accounts**, **Aanmeldingsopties**.



U kunt zich ook op andere manieren bij Windows aanmelden.

Extra administrator

Helpen geen van de bovenvermelde methodes je vooruit, dan is er nog een laatste handige uitweg. Tenminste wanneer je (of een andere gebruiker) zich nog met een ander administrator-account kunt aanmelden. Wanneer je namelijk als administrator bent ingelogd, dan kun je eenvoudig het wachtwoord wijzigen van een andere gebruiker.

Open het **Configuratiescherm**, klik op **Gebruikersaccounts** (2x) en kies **Een ander account beheren**. Selecteer het betreffende account, kies Het wachtwoord wijzigen en geef een nieuw wachtwoord op (2x), en ook een geheugensteun. Of open het Windows-startmenu, klik met rechts op **Opdrachtprompt** en kies **Als administrator uitvoeren**. Geef daarna het volgende commando: <u>net user <accountnaam></u> <<u>nieuw_wachtwoord></u>. Dat wordt dus zoiets: <u>net user ComputerTotaal !Geheim123</u>.



Een administrator kan altijd nog het (vergeten) wachtwoord van een ander account aanpassen.

Wisseltruc met bootstick

Helaas, het zit je echt niet mee. Je bent je wachtwoord vergeten, je beschikt niet over een wachtwoordherstelschijf en over extra aanmeldingsopties. Je hebt geen (antwoorden op de) beveiligingsvragen en er is geen tweede administratoraccount. Gelukkig is er zelfs in dit extreme geval nog een uitweg.

Wel zit er weinig anders op dan je pc van een live bootmedium op te starten. Dat kan een Linux-distributie zijn, zoals Linux Mint of Ubuntu, maar het kan ook met een Windows-installatiestick. Laten we van deze laatste uitgaan.

Start je pc op van de usb-stick. Vul taal, land en toetsenbord in, druk op **Volgende** en kies **Uw computer herstellen**, **Problemen oplossen** (**Geavanceerde opties**), **Opdrachtprompt**. Hier geef je de volgende twee opdrachten: <u>cd a:\windows\system32 a:</u>. Vervang <u>a</u>: telkens door de juiste letter van het station met je Windows-installatie (in ons voorbeeld <u>d:</u>). Als dit goed zit, geef je daarna ook de volgende twee commando's <u>rename utilman.exe utilman.bak</u> en <u>copy cmd.exe utilman.exe</u>.

Herstart nu je pc. We gaan er wel vanuit dat je met Windows 10 1809 of nieuwer werkt. In het aanmeldvenster merk je rechtsonder de knop **Toegankelijkheid** op. Wanneer je die aanklikt, start niet de verwachte tool (utilman.exe) op, maar duikt een opdrachtvenster (cmd.exe) op met volledige administratorrechten. Inderdaad, daar heeft onze wisseltruc mooi voor gezorgd.

Op de opdrachtprompt geef je vervolgens <u>net user</u> op. Die toont je een lijst met gebruikersaccounts. Je hoeft nu alleen nog maar het wachtwoord van de vergeetachtige gebruiker te wijzigen met het al eerder vermelde commando: <u>net user <a countnaam> <nieuw wachtwoord></u>.



Met de juiste commando's vindt er een sluwe wisseltruc plaats.

Media Creation Tool

Om een Windows installatiestick te creëren surf je naar <u>hiernaartoe</u>. Hier klik je op **Hulpprogramma nu** downloaden. Start de applicatie en kies Installatiemedia (usb-stick, dvd of iso-bestand) voor een andere pc maken.

Klik op **Volgende** en verwijder eventueel het vinkje bij **Gebruik de aanbevolen opties voor deze pc** als je zelf **Taal**, **Versie** en **Architectuur** wilt instellen. Plug een (lege) usb-stick in je pc en druk op **Volgende**. Kies **Usb-flashstation**, duid de juiste stick aan en bevestig met **Volgende**. Na afloop is je stick startklaar.

| Selecteer een van d | le beschikbare opties om door te gaan. | |
|---------------------|--|--|
| Taal | Nederlands \checkmark | |
| Versie | Windows 10 $$ | |
| Architectuur | 64-bits (x64) ~ | |
| Gebruik de aant | bevolen opties voor deze po | |
| | | |
| | | |

Met een gratis tool van Microsoft heb je zo een opstartbare installatiestick geregeld.

Hiren's BootCD PE

Wil je de wisseltruc in dit artikel liever niet gebruiken, dan kun je het nog proberen met een reddingsstick, zoals Hiren's BootCD PE. <u>Download het beeldbestand</u> **HBCD_PE_x64.iso** en zet dit met je favoriete tool om naar een bootstick.

Wij doen dat graag met het gratis, portable <u>Ventoy</u>. Stop de stick in je pc, start Ventoy, verwijs naar de stick en druk op Install. Vervolgens hoef je het gedownloade iso-bestand maar naar de stick te kopiëren, in de partitie met de naam **Ventoy**.

Start je pc vervolgens van deze stick op. Als het goed is, dan start een wat uitgeklede Windows 10omgeving op. Open het startmenu, ga naar **All programs**, **Security**, **Passwords** en kies **NT Password Edit**. Bij **Path to SAM** verwijs je naar de map **Windows\System32\Config** op je Windows-partitie. Open hier het sam-bestand en selecteer het gewenste account.

Klik op **Change password**, laat **New Password** en **Verify** leeg en bevestig met **OK**, **Save changes** en **Exit**. Je kunt zich nu met dat account wachtwoordloos aanmelden bij Windows. Je maakt natuurlijk alleen in noodgevallen gebruik van deze procedure.



De distributie Hiren's BootCD PE heeft een resettool aan boord.